

Xóa dữ liệu máy trước khi bàn giao

Hướng dẫn nhanh cho nhân sự · Reset-Machine-GUI v1.2

KHÔNG THỂ HOÀN TÁC — dữ liệu đã xóa là mất hẳn, không cứu lại được.

Luôn bấm Quét và xem kỹ danh sách trước khi xóa.

LÀM THEO 5 BƯỚC

- Mở app bằng quyền Admin**
Chuột phải vào Reset-Machine-GUI.exe → Run as administrator → bấm Yes.
Windows cảnh báo thì: More info → Run anyway.
- Bấm “1. Quét (xem sẽ xóa gì)”**
App liệt kê cây thư mục sẽ bị xóa, kèm số file, dung lượng, ngày sửa gần nhất.
- Bỏ tick những thứ cần GIỮ LẠI**
Mặc định mọi thứ đều tick = sẽ bị xóa. Bấm dấu + để bung thư mục, bỏ tick từng file.
Cần giữ nhiều: bấm “Bỏ chọn tất cả” rồi tick lại đúng thứ cần xóa.
- Bấm nút đỏ “2. XÓA VĨNH VIỄN”**
App hiện danh sách chi tiết để xem lại lần cuối. Gõ đúng chữ ERASE rồi bấm nút đỏ.
- Chờ chạy xong**
Có thanh tiến trình, máy vẫn dùng được bình thường trong lúc chạy.
App báo còn file bị khóa → khởi động lại máy rồi chạy lại app một lần nữa.

APP GIỮ LẠI GÌ, XÓA GÌ

GIỮ NGUYÊN

- Windows và toàn bộ app đã cài
- Cấu hình, dữ liệu của app (AppData)
- Khung thư mục — vẫn còn, chỉ rỗng đi
- Ổ đám mây (Google Drive) và ổ mạng

BỊ XÓA VĨNH VIỄN

- File cá nhân của mọi người dùng: Desktop,
- Documents, Downloads, Pictures, Videos...
- Thùng rác và các bản sao ngầm của Windows

Ô TICK CÓ 3 TRẠNG THÁI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| ☒ | Tick đầy | Xóa cả nhánh này |
| ☐ | Ô trống | Giữ lại cả nhánh này |
| ☐ | Ô vuông mờ | Trong nhánh CÓ THỨ ĐÃ BỎ TICK |

Thu cây lại vẫn nhìn ra ngay nhánh nào có ngoại lệ.

CHẠY BAN ĐÊM NẾU MẤT NHIỀU GIỜ

- Quét và bỏ tick như bước 2 – 3.
- Đặt giờ ở ô cạnh nút xóa (mặc định 22:00).
- Bấm “Hẹn giờ xóa”, gõ ERASE ngay lúc này.
- Để nguyên máy bật và app mở rồi ra về.
Màn hình tắt vẫn được.

Không chờ được?

Tick “Xóa nhanh” — xong trong vài phút, nhưng giảm an toàn trên SSD. Chỉ dùng cho máy nội bộ.

GẶP SỰ CỐ

- Lỡ bỏ tick nhầm**
Bấm “1. Quét” lại từ đầu, mọi lựa chọn đặt lại.
- Cần dừng giữa chừng**
Bấm “Hủy”. Giai đoạn wipe cần thêm chút thời gian mới dừng.
- Máy có ổ Google Drive**
Yên tâm, app tự bỏ qua ổ đám mây và ổ mạng.
- Không thấy cửa sổ app**
Phải chạy Run as administrator, đừng bấm đúp thường.

SAU KHI XONG

Lấy báo cáo bàn giao kẹp hồ sơ:

C:\ProgramData\ResetMachine

File bao-cao-ban-giao-*.txt ghi rõ máy nào, ai chạy, xóa bao nhiêu.

Trước khi chạy trên máy thật: hỏi lại chủ máy đã sao lưu thứ cần giữ chưa.

Dữ liệu xóa rồi thì không có cách nào lấy lại.